Rescue-System

Wie nutze ich das RescueSystem um im installierten System Änderungen durchzuführen ?

- 1. Loggen Sie sich in das Kundencenter ein und aktivieren Sie das Rescue-System.
- 2. Nach ca. 5 Minuten sollten Sie den Server per SSH erreichen, nutzen Sie den Benutzernamen "root" und das Default-Passwort aus dem Kundencenter (Serverdaten)
- Nun muss zuerst die Root-Partition gemountet werden. Folgendes Beispiel ist für einen Standard-Install der Instant64-Serie:
- a) mount /dev/sda2 /media
- b) mount --bind /dev /media/dev
- c) mount --bind /proc /media/proc
- d) mount --bind /sys /media/sys
- e) chroot /media

Sollte bei a) eine Fehlermeldung erscheinen, dass /media nicht vorhanden ist [mount: mount point /media does not exist], so führen Sie bitte den folgenden Befehl aus und wiederholen den Schritt bitte nochmals.

mkdir /media

Sie sind nun im installiertem System und können Ihre Änderungen durchführen.

Wenn Sie ein RAID-System nutzen

Sollten Sie ein RAID-System nutzen, so muss dieses vor dem Punkt a) wieder zusammengestellt werden:

<u>DeviceNodes anlegen</u>

(sollten diese bestehen, erhalten Sie einen Fehler, dieser kann ignoriert werden.

mknod /dev/md0 b 9 0 mknod /dev/md1 b 9 1

Nun per mdadm das RAID zusammensetzen:

mdadm -A /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1 mdadm -A /dev/md1 /dev/sda2 /dev/sdb2 => /dev/md0 ist das RAID für den SWAP => /dev/md1 ist das RAID des ROOT-Filesystems

=> ACHTUNG: Dies gilt nur für Standard-Partitionierungen

fahren Sie mit 3 a-e fort, setzen Sie jedoch für sda2 (Root Partition in der Standardinstallation) nun md1 (RAID Volume) ein.

Bei LVM-System gehen Sie wie folgt vor:

- Ausführen von: vgscan -v damit die Volumes gefunden werden
- Aktivieren aller Volumes mit: vgchange -a y

Nun können die einzelnen LVM-Container für Backup-Zwecke etc. eingehangen werden.

Seite 1/3

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-10-23 22:41

URL: https://faq.euserv.de/content/58/99/de/wie-nutze-ich-das-rescuesystem-um-im-installierten-system-aenderungen-durchzufuehren-.html



Rescue-System

Eindeutige ID: #1098

Verfasser: EUserv Support

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 15:43