Rescue-System

Wie nutze ich das RescueSystem um im installierten System Änderungen durchzuführen ?

1. Loggen Sie sich in das Kundencenter ein und aktivieren Sie das Rescue-System.
2. Nach ca. 5 Minuten sollten Sie den Server per SSH erreichen, nutzen Sie den Benutzernamen "root" und das Default-Passwort aus dem Kundencenter (Serverdaten)
3. Nun muss zuerst die Root-Partition gemountet werden. Folgendes Beispiel ist für einen Standard-Install der Instant64-Serie:

a) *mount /dev/sda2 /media*
b) *mount --bind /dev /media/dev*
c) *mount --bind /proc /media/proc*
d) *mount --bind /sys /media/sys*
e) *chroot /media*

Sollte bei a) eine Fehlermeldung erscheinen, dass /media nicht vorhanden ist [mount: mount point /media does not exist], so führen Sie bitte den folgenden Befehl aus und wiederholen den Schritt bitte nochmals.

mkdir /media

Sie sind nun im installiertem System und können Ihre Änderungen durchführen.

Wenn Sie ein RAID-System nutzen

Sollten Sie ein RAID-System nutzen, so muss dieses vor dem Punkt a) wieder zusammengestellt werden:

DeviceNodes anlegen
(sollten diese bestehen, erhalten Sie einen Fehler, dieser kann ignoriert werden.

mknod /dev/md0 b 9 0
mknod /dev/md1 b 9 1

Nun per mdadm das RAID zusammensetzen:

mdadm -A /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1
mdadm -A /dev/md1 /dev/sda2 /dev/sdb2
=> /dev/md0 ist das RAID für den SWAP
=> /dev/md1 ist das RAID des ROOT-Filesystems

=> ACHTUNG: Dies gilt nur für Standard-Partitionierungen

fahren Sie mit 3 a-e fort, setzen Sie jedoch für sda2 (Root Partition in der Standardinstallation) nun md1 (RAID Volume) ein.

Bei LVM-System gehen Sie wie folgt vor:

- Ausführen von: *vgscan -v* damit die Volumes gefunden werden
- Aktivieren aller Volumes mit: *vgchange -a y*

Nun können die einzelnen LVM-Container für Backup-Zwecke etc. eingehangen werden.

(c) 2026 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2026-11-10 18:54
URL: https://faq.euserv.de/content/58/99/de/wie-nutze-ich-das-rescuesystem-um-im-installierten-system-aenderungen-durchzufuehren-.html

Rescue-System

(c) 2026 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2026-11-10 18:54
URL: https://faq.euserv.de/content/58/99/de/wie-nutze-ich-das-rescuesystem-um-im-installierten-system-aenderungen-durchzufuehren-.html

Rescue-System

Eindeutige ID: #1098
Verfasser: EUserv Support
Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 15:43

(c) 2026 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2026-11-10 18:54

URL: https://faq.euserv.de/content/58/99/de/wie-nutze-ich-das-rescuesystem-um-im-installierten-system-aenderungen-durchzufuehren-.html