

Outlook

Wie richte ich mein E-Mail-Konto unter MS-Outlook 2000 ein ?

MS Outlook 2000

Bei der Einrichtung von Microsoft Outlook 2000 werden Sie beim ersten Öffnen von Outlook durch einen Assistenten unterstützt.



Wählen Sie bitte „**E-Mail-Konto**“ einrichten

Outlook

The screenshot shows the 'Eigenschaften' (Properties) dialog box in Outlook, with the 'Allgemein' (General) tab selected. The dialog has four tabs: 'Allgemein', 'Server', 'Verbindung', and 'Erweitert'. The 'Allgemein' tab contains two sections: 'E-Mail-Konto' and 'Benutzerinfo'. In the 'E-Mail-Konto' section, there is a text box labeled 'KontoName' and a message: 'Geben Sie einen Namen für diesen Server ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".' In the 'Benutzerinfo' section, there are four text boxes: 'Name:' (containing 'Ihr Name'), 'Organisation:' (containing a dot), 'E-Mail-Adresse:' (containing 'IhreEMailadresse@aol.com'), and 'Antwortadresse:' (containing 'IhreEMailadresse@aol.com'). A red rectangle highlights the 'Benutzerinfo' section. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen'.

Eigenschaften

Allgemein | Server | Verbindung | Erweitert

E-Mail-Konto

Geben Sie einen Namen für diesen Server ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".

KontoName

Benutzerinfo

Name: Ihr Name

Organisation: .

E-Mail-Adresse: IhreEMailadresse@aol.com

Antwortadresse: IhreEMailadresse@aol.com

OK Abbrechen Übernehmen

In der Registerkarte „**Allgemein**“ tragen Sie Ihre Daten entsprechend ein.

Wählen Sie die Registerkarte „**Server**“ aus.

Outlook

The screenshot shows the 'Eigenschaften' (Properties) dialog box for an email account in Outlook. The 'Server' tab is selected. The 'Serverinformationen' section contains the following fields:

- Posteingang (POP3): pop3.ServerName.de
- Postausgang (SMTP): smtp.ServerName.de

The 'Posteingangsserver' section contains the following fields:

- Benutzername: Ihr Benutzername
- Kennwort: [redacted]
- ☒ Kennwort speichern
- ☐ Anmeldung durch gesicherte Kennwort-Authentifizierung

The 'Postausgangsserver' section contains the following fields:

- ☒ Server erfordert Authentifizierung
- Einstellungen...


A callout box points to the 'Server erfordert Authentifizierung' checkbox with the text: 'Setzen Sie bitte hier einen Haken.'

At the bottom of the dialog are the buttons: OK, Abbrechen, and Übernehmen.

Tragen Sie bitte alle Daten entsprechend unserer Vorgaben ein und setzen Sie den Haken unter „**Server erfordert Authentifizierung**“.

Danach drücken Sie den Button „**Einstellungen...**“.


Outlook



In dem Fenster „Postausgangsserver“ muss der entsprechende Punkt **„Gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver“** gesetzt sein.

In allen Fenstern mit „OK“ bestätigen. Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.

Überprüfen können Sie Ihre Einstellungen unter **„Extras“** im Menüpunkt **„Dienste...“**.



Im Fenster **„Dienste“** wählen Sie den Namen Ihres E-Mail-Kontos aus und klicken auf den

Outlook

Button „**Eigenschaften**“.



Es öffnet sich das gleiche Fenster, welches Sie mit Hilfe des Assistenten konfiguriert haben. In diesem Fenster können Sie alle Einstellungen überprüfen.

Outlook

Eigenschaften

Allgemein | Server | Verbindung | Erweitert

E-Mail-Konto

 Geben Sie einen Namen für diesen Server ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".

KontoName

Benutzerinfo

Name: Ihr Name

Organisation: .

E-Mail-Adresse: IhreEMailadresse@aol.com

Antwortadresse: IhreEMailadresse@aol.com

OK Abbrechen Übernehmen

Sollten Sie Änderungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese bitte mit „**OK**“.

Eindeutige ID: #1202

Verfasser: EUserv Kundensupport

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 12:05